

[Startseite](#)

# Automatisch Kalendereinträge aus dem FireManager auf dem AlarmMonitor AM4 anzeigen

Diese Anleitung soll Ihnen erläutern, wie Sie automatisch die Kalendereinträge von verschiedenen Gruppen auf dem AlarmMonitor anzeigen können.


Hierbei aktualisiert sich der AlarmMonitor alle 10 Minuten und somit ist lediglich die Pflege der Termine im FireManager notwendig.

Als Beispiel sehen Sie hier den AlarmMonitor von Neustadt.



## 1. Kalendereinträge im FireManager

Im FireManager finden Sie im Modul [Terminplanung](#) oben die Verknüpfung zu den statischen Links.





Hier werden Ihnen, wie im nachfolgenden Screenshot ersichtlich, die „statischen/eindeutigen“ Kalender angezeigt.

Zur Anzeige des gewünschten Kalender auf dem AlarmMonitor wird lediglich der Kalenderdateiname **ohne Endung .ics** benötigt.  
(siehe Screenshot)

### Statische Links zu den Gruppenkalendern


Diese Links sind statische Kalenderlinks und können in Google / Outlook oder auf der Homepage eingebunden werden.

<b>Gruppenname</b>	7 - <b>Aktive Wehr</b> 
<b>Beschreibung</b>	gesamte aktive Wehr
<b>ICS-Kalender-LINK</b>	<a href="https://www.firemanager.de/portal/ics/7-Aktive-Wehr-2020-2021.ics">https://www.firemanager.de/portal/ics/7-Aktive-Wehr-2020-2021.ics</a>
<b>Bearbeitet</b>	30.12.2019
<b>Gruppenname</b>	8 - <b>Maschinisten</b> 
<b>Beschreibung</b>	Diese Gruppe dient zum Verwalten der Maschinisten.
<b>ICS-Kalender-LINK</b>	<a href="https://www.firemanager.de/portal/ics/8-Maschinisten-2020-2021.ics">https://www.firemanager.de/portal/ics/8-Maschinisten-2020-2021.ics</a>
<b>Bearbeitet</b>	12.04.2020
<b>Gruppenname</b>	9 - <b>Atenschutz</b> 

## 2. Kalender im AM4 hinterlegen

Zum hinterlegen des Kalenders wird im AlarmMonitor das Plugin „Webseite“ aufgerufen.

1. Anzeige → Öffne View → Andere...
2. Unter Schnittstellen → FireManager Kalender





Mit dem Bestätigen (Öffnen) wird das Plugin in der aktuellen Ansicht übernommen und kann durch „Drag-and-Drop“ auf die richtige Position geschoben werden.

Durch „Klick“ auf das „kleine Dreieck“ wird ein Menü sichtbar.  
Hier den Menüpunkt „Kalender eingeben...“ auswählen



Danach öffnet sich ein neues Fenster.  
Hier bitte die Kalenderadresse aus dem FireManager, Zeile für Zeile hineinkopieren.



 Die Breite des Kalenders passt sich automatisch der Breite des „AM4 Views“ an.

From: <https://wiki.firemanager.de/> - **Dokumentation FireManager.de**

Permanent link: [https://wiki.firemanager.de/doku.php?id=kalender\\_auf\\_dem\\_alarmonitor\\_-\\_firemanager\\_plugin\\_im\\_amos\\_am4](https://wiki.firemanager.de/doku.php?id=kalender_auf_dem_alarmonitor_-_firemanager_plugin_im_amos_am4)

Last update: **2020/06/09 07:40**

