

[Startseite](#)

# DYMO Softwareinstallation



Es wird dringend empfohlen **nur** die hier beschriebene Software **DYMO Connect for Desktop v1.4.2.82** auf Ihrem System zu installieren. Andere Labelsoftwareversion (DYMO Label v.8 ) kann zu ungewünschten Ergebnissen führen.

## DYMO Label Framework

Mithilfe des DYMO Webservice besteht die Möglichkeit direkt aus dem FireManager.de Portal heraus Labels auf einem DYMO Labeldrucker zu senden.

Die dafür notwendigen Drucker und Labels können Sie über unseren [Online-Shop](#) beziehen.

---

## DYMO Softwaredownload

- DYMO Connect for Desktop v1.4.2.82 [Download LINK](#)

*(Beinhaltet den notwendigen WEBSERVICE)*



### **Wichtige Information:**

Zum Installieren der Software das Installationsprogramm als Administrator ausführen (Rechte Maustaste - „Ausführen als Administrator“)

## Alternative Version


Falls Probleme mit Benutzerberechtigungen auftreten empfehlen wir die Version 1.3.2 zu verwenden.

- DYMO Connect for Desktop v1.3.2 [Download LINK](#)


*(Beinhaltet den notwendigen WEBSERVICE)*

---

## Tray Icon

Nach der Installation wird bei den Tray-Icons ein „DYMO Connect Service“ Icon  angezeigt. Hier können Sie folgendes durchführen:

- Start/Stop des Webdienstes
- [Konfigurieren](#) des Ports für den Webdienst (Standardeinstellung Port: 41951)
- [Diagnose](#) der Software durchführen
- [Zurücksetzen](#) nach einem Fehler




---

## Konfigurieren

Nach Auswahl des Menüpunkts **„Konfigurieren...“**, wird Ihnen das Fenster zur Auswahl der Sprache und zur Konfiguration des zu verwendenden Ports angezeigt.



Wir empfehlen die Verwendung der Standardkonfiguration.



---

## Diagnose


Nach Auswahl des Menüpunkts **„Diagnose“** wird eine Funktionsprüfung des Dymo-Connect-Service durchgeführt und Ihnen eine Statusmeldung angezeigt.



---

## Zurücksetzen

Sollte die Diagnose eine Fehler ausgeben - Starten Sie den DYMO-Connect-Service mit dem Menüpunkt „**Zurücksetzen**“ neu.



---

## Bekannte Probleme

### Fehler unter Windows 7 / 10

Beim Ausdruck von Etiketten unter Windows 7 / 10 mit Chrome kann es zum Fehler „**NET::ERR\_SSL\_OBSOLETE\_VERSION**“ kommen.

- Durch setzen einer Flag im Chrome wird der Fehler behoben
  - Eingabe in die Chrome-Adresszeile „ **chrome://flags/** “
  - Suchen Sie anschließend nach „**Enforce deprecation of legacy TLS versions**“
  - Ändern Sie die Einstellung von „Default“ auf „**Disabled**“
  - Wählen Sie zum Neustart des Browsers „**Relaunch**“

## Fehler unter Windows 7 / Chrome (V93+)

Der Ausdruck von Etiketten unter Windows 7 mit Chrome (Version 93+) kann zu Fehlern führen oder nicht mehr richtig funktionieren.

Wir empfehlen hier ein Update auf Windows 10 durchzuführen.

---

From:

<https://wiki.firemanager.de/> - **Dokumentation FireManager.de**

Permanent link:

[https://wiki.firemanager.de/doku.php?id=dymo\\_software](https://wiki.firemanager.de/doku.php?id=dymo_software)

Last update: **2022/01/13 15:27**

